

Configuración de dispositivos Cisco

(Para facilitar gerencia de redes)

Carlos Armas
Roundtrip Networks




Hervey Allen
NSRC



Areas

- Configuración básica (hostname and DNS)
- Autenticación y autorización (AAA)
- Recolección de logs
- Sincronización (fecha/hora/zona horaria)
- Configuración de SNMP
- Cisco Discovery Protocol



■ Configuración básica (hostname and DNS)

■ Asignar nombre


- `rtr(config)# hostname pcx-pc1-rtr.noc.com`

■ Asignar dominio

- `rtr(config)# ip domain-name noc.com`

■ Asignar server de DNS

- `rtr(config)# ip name-server 192.168.2.20`



Autenticación y Autorización

► Configurar passwords de la forma más segura

- Utilice método mejorado en lugar del tradicional
- Método mejorado utiliza función hash (MD5)
- Tradicional:


enable password 0 wer56\$21

user admin password 0 sdf!231

- Mejorado


enable secret 0 wer56\$21

user admin secret 0 sdf!231



Autenticación y Autorización

- ▶ Utilice *SSH*, deshabilite *telnet* a menos que no haya opción
- ▶ Configuración, con llave de 2048 bytes:
 - *aaa new-model*
 - *ip domain name poneloya.com*
 - *crypto key generate rsa modulus 2048 label router1.poneloya.com*
- ▶ Verificar creación de la llave:
 - *show crypto key mypubkey rsa*
- ▶ Asignar la llave que SSH va a utilizar:
 - *ip ssh rsa keypair-name router1.poneloya.com*
- ▶ Restringir a SSH version 2, y (opcional) registrar eventos:
 - *ip ssh logging events*
 - *ip ssh version 2*



Recolección de trazas (syslog)

- ▶ Envíe logs al servidor de *syslog*:

```
logging host 10.0.0.5
```

- ▶ Identificar que “canal” va a ser utilizado (local0 a local7):

```
logging facility local5
```

```
logging userinfo
```

- ▶ Hasta que nivel de prioridad se quiere registrar?

```
logging trap <nivel_de_logging>
```

- ▶ **<0-7> nivel de urgencia (mas urgente mientras menor sea el numero)**

▶

- ▶ debugging Debugging messages (severity=7)
- ▶ informational Informational messages (severity=6)
- ▶ notifications Normal but significant conditions (severity=5)
- ▶ warnings Warning conditions (severity=4)
- ▶ errors Error conditions (severity=3)
- ▶ critical Critical conditions (severity=2)
- ▶ alerts Immediate action needed (severity=1)
- ▶ emergencies System is unusable (severity=0)

Sincronización

Es esencial que todos los elementos de la red estén sincronizados en tiempo!

En modo config:

```
ntp server pool.ntp.org  
clock timezone PST -8
```

Si se observa horario de verano, se puede:

```
clock summer-time recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
```


Verificar:

```
show clock
```

```
11:20:44.470 CMT Tue Aug 3 2010
```

Show ntp status

```
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 4.79.132.217  
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9999 Hz, precision is 2**18  
reference time is D002CE85.D35E87B9 (11:21:09.825 CMT Tue Aug 3 2010)  
clock offset is 2.5939 msec, root delay is 109.73 msec  
root dispersion is 39.40 msec, peer dispersion is 2.20 msec
```



Configuración de SNMP

Se recomienda utilizar SNMP version 3:

- Iguales facilidades que la version 2
- pero con protección de acceso y encriptamiento


► Configurar SNMP v3:

- *snmp-server view <view> <alcance> included*
- *snmp-server group <group> v3 auth read <view>*
- *snmp-server user <user> <group> v3 auth <hash> <password> [priv des56 <key>]*

◦ Ejemplo:

Configurar un usuario con acceso total al árbol de SNMP, de solo lectura.
Password hashed via MD5, (Auth) y sin encriptar la respuesta de SNMP:

```
snmp-server view vista-ro internet included
snmp-server group ReadGroup v3 auth read vista-ro
snmp-server user admin ReadGroup v3 auth md5 xk122r56
```



Configurar Protocolo de Descubrimiento de Cisco (CDP)

- Habilitado por defecto en estos dias
- Use solamente si se necesita, para habilitar:
 - `cdp enable`
 - `O cdp run` en versiones mas antiguas
- Herramientas para visualizar anuncios de CDP:
 - tcpdump
 - cdpr
 - Wireshark
- Para visualizar en IOS:
 - `show cdp neighbors`

